


Leica
Geosystems



Aplicación DISTO™ Plan


Sketch on Photo

- when it has to be right


Leica
Geosystems

Sketch on Photo

Información general



- Haga una foto con su tablet /smartphone o importe un archivo PDF
- Añada líneas a la foto
- Asigne mediciones de distancia a las líneas trazadas
- Funciones:
 - Captura automática
 - Añadir texto y marcadores
 - Exportar
 - JPG
 - PDF



Sketch on Photo

Sketch on Photo

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Sketch on Photo Compatibilidad

- Conecte el DISTO™ con la aplicación DISTO™ Plan




- Además, consulte nuestro material de aprendizaje sobre **Cómo conectarse** para aprender a conectarse con su dispositivo
- Sketch on Photo también es compatible con dispositivos antiguos con Bluetooth Smart (X4, D510, D810, etc.)



Vea también nuestros vídeos de instrucciones:

- Cómo conectar el Leica DISTO™ D1/D110/D2 con un teléfono/tablet**
- Cómo conectar el Leica DISTO™ X3/X4 con un iPhone/iPad**
- Cómo conectar el Leica DISTO™ X3/X4 con un teléfono/tablet Android**
- Cómo conectar el Leica DISTO™ D5/X6 con un iPhone/iPad**
- Cómo conectar el Leica DISTO™ D5/X6 con un teléfono/tablet Android**
- Cómo conectar Leica DISTO™ D510 con un teléfono o una tableta**
- Cómo conectar Leica DISTO™ D810 touch/S910 con un teléfono o una tableta**
- Cómo conectar Leica DISTO™ S910 en una Wifi con un iPhone/iPad**
- Cómo conectar Leica DISTO™ S910 en una Wifi con un teléfono o una tableta Android**



Sketch on Photo

Sketch on Photo

- when it has to be right



Leica
Geosystems

Sketch on Photo

Cómo transferir las mediciones del DISTO™

Hay dos formas de transferir las mediciones desde el DISTO™:

1. Con el botón rojo "ON/DIST" del dispositivo
 2. Con el botón rojo "ON/DIST" de la pantalla (no disponible para DISTO™ D510)
- Todas las mediciones aparecerán en la barra de menú



Sketch on Photo


Sketch on Photo

- when it has to be right

Leica
Geosystems


Sketch on Photo

Haga una foto...



Sketch on Photo

Sketch on Photo




Escoja "**Cámara**"



Haga una foto




Pulse "**OK**" (Android) o "**Usar foto**" (iOS)




Empiece con el boceto y las mediciones


Sketch on Photo Importación...




Escoja "Galería"




Seleccione la fuente deseada



Seleccione la imagen



Empiece con el boceto y las mediciones



Sketch on Photo


Sketch on Photo

- when it has to be right

Leica
Geosystems


Sketch on Photo

... o importación de un archivo PDF




Sketch on Photo

Sketch on Photo




Escoja "PDF"



Seleccione el archivo PDF




Para los archivos PDF de más de una página, puede seleccionar qué página importar



Empiece con el boceto y las mediciones

Sketch on Photo


Cómo hacer el boceto




Sketch on Photo



Escoja "Línea" o "Área"



Pulse y deslice o pulse y pulse para dibujar una línea



Utilice el ajuste de puntos, líneas y ángulos para dibujar con precisión y rapidez



Para obtener más información sobre cómo trazar bocetos, por favor consulte:

- Nuestros cursos de formación de **Sketch Plan**
- Vea el tutorial **Cómo utilizar Sketch Plan**



Pulse de nuevo el botón "Línea" para finalizar la línea
O ajuste a uno de los puntos existentes para cerrar el área



Sketch on Photo

Cómo medir

Hay varias formas de añadir mediciones a las líneas trazadas:

1. Seleccione una línea e introduzca manualmente la longitud





Pulse el botón "Deshacer" para volver y eliminar las mediciones o las líneas trazadas

Enter length

 m

Introduzca la longitud de la línea



Sketch on Photo

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Sketch on Photo


Cómo medir

Hay varias formas de añadir mediciones a las líneas trazadas:

2. Seleccione una línea y mídala con DISTO™ utilizando el botón rojo "ON/DIST" en el dispositivo o en la pantalla



La medición se transferirá a la línea seleccionada



Sketch on Photo

Sketch on Photo


Cómo medir

Hay varias formas de añadir mediciones a las líneas trazadas:


3. Arrastre y suelte una medición sobre una línea desde la barra de menú



Utilice el botón "ON/DIST" para medir y transferir las mediciones a la aplicación DISTO™ Plan




Arrastre y suelte una medición sobre una línea



Las distancias medidas se muestran en la barra de menú

- when it has to be right

Leica
Geosystems




Sketch on Photo


Sketch on Photo

Opciones

- Añada **Texto** y **Marcadores** para crear notas y comentarios
- Mueva el boceto a **Proyectos** y añada **Etiquetas** para una mejor ordenación



Tras seleccionar la opción, haga clic en la pantalla para añadir Texto o Marcador



Sketch on Photo

Sketch on Photo

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Sketch on Photo

Opciones

- Seleccione una línea y pulse **Herramientas**
- Verá las opciones para la línea seleccionada:
 - **Modificar**
Gestione las propiedades de la línea (espesor, color y descripción)
 - **Insertar punto**
Cree un punto en el centro de la línea (para líneas sin medir solamente)
 - **Eliminar medición**
Elimine la medición de una línea medida




Línea sin mediciones



Línea con medición

0



Sketch on Photo

Sketch on Photo

- when it has to be right


Leica
Geosystems

Sketch on Photo


Cómo exportar

Exporte su plano en múltiples formatos:

- JPG



Archivo JPG



Sketch on Photo



Sketch on Photo

- when it has to be right


Sketch on Photo Cómo exportar

Exporte su plano en múltiples formatos:



- JPG
- **PDF Basic**
- **PDF Pro**
Disponible solamente con una suscripción válida



PDF Basic





PDF Pro



Sketch on Photo

Nuevo

- Utilice el botón **Nuevo** para iniciar un nuevo Sketch on Photo



Sketch on Photo

Sketch on Photo




Vea también nuestro vídeo **Cómo utilizar Sketch on Photo** para obtener más información

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Leica
Geosystems



Aplicación DISTO™ Plan

Sketch on Photo

- when it has to be right

Leica
Geosystems