

Leica
Geosystems




DISTO™ Plan App

Sketch on Photo


- when it has to be right

Leica
Geosystems

Sketch on Photo Overview



- タブレット/スマートフォンで写真を撮影、または、PDF ファイルをインポート
- 写真に線を追加
- 線描画に測定値を割り当て
- 特徴:
 - 自動スナッピング
 - テキストやマーカーの追加
 - Export
 - JPG
 - PDF



Sketch on Photo

Sketch on Photo

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Sketch on Photo Compatibility

- DISTO™とアプリを接続




- 接続方法、製品毎の接続方法は、トレーニングマニュアル参照
- Sketch on Photo は、Bluetooth Smart内蔵デバイス (X4、D510、D810 touch等)とも互換性あり



ビデオ参照:

- Leica DISTO D1/D110/D2のスマートフォン/タブレット接続方法
- Leica DISTO D510のスマートフォン/タブレット接続方法
- Leica DISTO D810 touch/S910のスマートフォン/タブレット接続方法
- Leica DISTO S910のiPhone/iPad WiFi接続方法
- Leica DISTO S910のAndroidスマートフォン/タブレット WiFi接続方法
- Leica DISTO X3/X4のiPhone/iPad接続方法
- Leica DISTO X3/X4のAndroidスマートフォン/タブレット接続方法
- Leica DISTO™ D5/X6のiPhone/iPad接続方法
- Leica DISTO™ D5/X6のAndroidスマートフォン/タブレット接続方法



Sketch on Photo

Sketch on Photo

- when it has to be right



Leica
Geosystems

Sketch on Photo

How to transmit measurements from DISTO™

2通りのDISTO™測定値転送方法:

1. 本体の赤い“ON/DIST”ボタンで転送
 2. モバイル端末の赤い“ON/DIST”ボタンで転送(DISTO™ D510では利用不可)
- すべての測定値は、測定値欄に表示



Sketch on Photo


Sketch on Photo

- when it has to be right


Leica
Geosystems

Sketch on Photo

Take a photo...



Sketch on Photo




「カメラ」を選択



写真を撮影



「OK」(Android)または「写真を使用」(iOS)をタップ




スケッチと測定開始


- when it has to be right

Leica
Geosystems


Sketch on Photo ...import it...




「ギャラリー」を選択




保存先を選択



画像を選択



スケッチと測定開始




Sketch on Photo

Sketch on Photo


- when it has to be right

Leica
Geosystems


Sketch on Photo ... or import PDF file




「PDF」を選択




PDFファイルを選択



複数のページを含むPDFの場合、どのページをインポートするか選択



スケッチと測定開始




Sketch on Photo

Sketch on Photo

Sketch on Photo


How to sketch




Sketch on Photo



「線」または「面積」を選択



タップ後にスワイプ、タップを連続して行い、線描画




描画を正確に素早くするには、点、線、スナッピングを使用



スケッチに関する詳細情報:

- Sketch Planトレーニングマテリアルを参照してください。
- **Sketch Planの使用方法**ビデオチュートリアルを開始



「線」ボタンを再度タップし、線描画を終了または、既存点へスナッピングし、面積を作成



- when it has to be right

Leica
Geosystems

Sketch on Photo

How to measure

スケッチ線に測定値を追加するいくつかの方法:

1. 線を選択し、長さを手動で入力





「元に戻す」ボタンをタップして元に戻り、測定値やスケッチ線を削除します。

Enter length

 m

長さを入力



Sketch on Photo

Sketch on Photo


How to measure

スケッチ線に測定値を追加するいくつかの方法:

2. 「ON/DIST」ボタンで測定し、DISTO™アプリに送信



選択した線に測定値が送信



Sketch on Photo

Sketch on Photo


How to measure

スケッチ線に測定値を追加するいくつかの方法:


3. 測定値を線に測定値欄でドラッグ&ドロップ



「ON/DIST」ボタンを押して測定、測定結果をDISTO™ Planアプリに送信




線に測定値をドラッグ&ドロップ



測定された距離は、測定値欄に表示

- when it has to be right


Leica
Geosystems





Sketch on Photo

Sketch on Photo Tools

- テキストやマーカーを追加し、メモや注釈を作成
- **Projects**に移動し、整理のためにタグ追加可



ツール選択後、スクリーン上でクリックしてテキストやマーカーを追加
テキストやマーカー



Sketch on Photo

Sketch on Photo

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Sketch on Photo Tools


- 線を選択し、ツールをタップ
- 選択した線で可能なオプションが表示:
 - 変更
線のプロパティ(太さ、色、説明)を管理
 - 点を挿入
線の中央に点を作成(未測定のみ)
 - 測定取消
測定済みの線から測定値を削除



測定値のない線



測定値がある線



Sketch on Photo

Sketch on Photo


- when it has to be right

Leica
Geosystems


Sketch on Photo How to Export

フォーマットを選択し、
エクスポート:

- JPG



JPGファイル



Sketch on Photo

Sketch on Photo


- when it has to be right

Leica
Geosystems


Sketch on Photo How to Export

フォーマットを選択し、
エクスポート:


- JPG
- PDF Basic
- PDF Pro
サブスクリプションが
有効な場合のみ利用可
能



PDF Basic



PDF Pro




Type	Name	Value	Description
Line	L1	1.650 m	-
Line	L2	2.040 m	-
Line	L3	1.650 m	-
Line	L4	2.007 m	-
Countdown	C1	7.355 m	-



Sketch on Photo New

- 新規ボタンを押し、新規の Sketch on Photoを開始



Sketch on Photo

Sketch on Photo



以下もご覧ください
Sketch on Photoの使用方法
詳細についてはビデオを参照ください。

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Leica
Geosystems



DISTO™ Plan App

Sketch on Photo

- when it has to be right

Leica
Geosystems