



DISTOTM Plan App 接続方法



How to connect Overview





- マイデバイスで、接続する DISTO™ を管理
- スマートフォンやタブレットの左側をスワイプし、 "マイデバイス"をタップ
- 特徴:
 - ペアリング済み DISTO™ の表示
 - DISTO™に接続
 - DISTO™ 情報の表示



How to connect Compatibility



DISTO™ Planは、Bluetooth® Smartま たはWiFiを内蔵したすべてのDISTO™端 末と互換性があります。





How to connect First connection with DISTO[™] - Bluetooth

- 1. DISTO™のBluetoothをオン
- スマートフォンやタブレットのBluetooth有効化は、
 設定で実行

((r:	×¥	*	$\langle \! \oslash \! \rangle$
lgs-guest	Vibrate	Bluetooth	Auto
		զիոյ	rotate

3. マイデバイスを開く

×		Plan
企	Home	
	263 2	Sketch on Photo
	Ц	Sketch Plan
	ø	P2P Measure
	R	Smart Room
		Organiser
0	My Dev	vices
Ä	My Pu	rchases
0	Setting	IS
0	Help	
1	About	

- 接続可能なすべての DISTO™ が表示されます
- 5. DISTO™ のシリアル番号(S/N) とモデル名が、接続可能端末と して表示されます
- **6. 追加**をタップし、DISTO™ と接続
- デバイスが接続されると、 青色のBluetoothマークとサムネ イルが表示





How to connect First connection with DISTO[™] – WiFi (DISTO[™] S910)

- 1. DISTO™ S910のWi-Fiをオン
- スマートフォン/タブレットでWi-Fi接続を開き、利用可能なネットワークから DISTO™ S910を選択
- Wi-Fi Wi-Fi Direct Advanced
 On
 Available networks
 DISTO 44520017
 シリアル番号
 3. マイデバイスを開く

×		
合	Home	
	200	Sketch on Photo
	Ц	Sketch Plan
	ា	P2P Measure
	R	Smart Room
	ত্রি	Organiser
0	My Devices	
Ä	My Purchases	
0	Settings	
0	Help	
1	About	

- 接続可能なすべての DISTO™ が表示されます
- 5. DISTO™のシリアル番号(S/N)名が、接続 可能端末として表示
- 6. 追加をタップし、DISTO™と接続



7. デバイスが接続されると、青色のWi-Fiマー ク、DISTO™ およびサムネイルが表示







How to connect Connect with DISTO™

- DISTO™に関する情報は、初回接続後、保存
- DISTO™ が接続可能な状態では、接続ボタンが赤く表示
- デバイスの接続が完了後は、BluetoothまたはWi-Fiマークが青色に表示
- 切断方法:
 - 非接続をタップ
 - または、DISTO[™] をオフにするか、アプリを終了
 - あるいは、スマートフォン/タブレットのBluetoothやWi-Fiをオフ
- **情報**をタップすると、DISTO™の詳細情報を表示





How to connect Info

情報をタップすると、DISTO™の詳細情報を表示



- アップデート:ファームウェアのアップデートのチェック (DISTO™ X3、X4、D5, X6 および Leica DST 360/DST 360-X アダプターのみ)
- **DISTO™登録**: myWorldポータルにアクセスし、デバイスを登録
- DISTO™のすべてのアプリを表示
- 接続に関する問題/FAQ?: 一般的な問題解決方法
- さらに見る: DISTO™ Webサイトへ移動
- **アクセサリー:**DISTO™には、豊富なアクセサリーの選択肢
- デバイス削除: 接続可能な DISTO™ 一覧から、DISTOを削除
- マニュアル: DISTO™ の使用説明書
- ビデオ: DISTO™ に関するビデオ



How to connect Firmware update for DISTO[™] X3, X4, D5, X6



- DISTO X3、X4、D5 またはX6 に接続
- DISTO™ ファームウェアアッ プデートがある場合は、自動的 にスクリーンに表示
- アップデートはインターネット に接続時、DISTO™のバッテ リー充電残量が50%以上の場合 のみ可能
- 後で実行をタップすると、アッ プデートを延期
- アップデートをタップすると、 アップデートが開始



- DISTO™ ファームウェアは、自動的 にアップデート
- 完了まで、数分間の所要時間!
- この間、DISTO™は使用不可 アッ プデートが完了3分後に回復
- アップデート中は、DISTO™の電源 オン
- アップデート終了のメッセージが、 すべてのプロセスが完了後に表示









DISTOTM Plan App 接続方法

